スマートコネクト
VPS 仕様

Ubuntu 24.04 LTS(64bit)編

NTT Smart Connect

2025/3/17
Ver1.0

目次

1　インストール情報.....1
Ubuntu 24.04 LTS (64bit).....1
2　パーティション情報.....1
3　ユーザー情報.....1
4　ネットワーク設定.....1
5　インストールアプリケーション.....2
6　SSH 接続の設定.....2
7　SNMP の設定.....2
8　自動起動プロセスの設定.....2
(参考).....3

本資料はインストール時に初期設定より変更のあった個所のみ記載しております。
記載されていない設定に関しては、各 OS の初期設定をご確認ください。

1　インストール情報

設定項目	設定値
OS	Ubuntu 24.04 LTS (64bit)
キーボード	日本語
言語	英語
ホスト名	お客様指定
ドメイン名	未設定
タイムゾーン	アジア/東京
rootパスワード	お客様指定

2　パーティション情報

以下を参照ください。

https://cloud.nttsmc.com/doc/vps_os_partition.pdf

3　ユーザー情報

・ユーザー

ユーザー名	UID	GID	備考
smcadmin	1000	1000	smc管理用ユーザーのため削除やパスワードの変更はしないでください。

・グループ

グループ名	GID
smcadmin	1000

4　ネットワーク設定

仮想インターフェースの数だけ設定可能です（最大４つ）

設定項目	設定値
IPアドレス	お客様指定
ネットマスク	お客様指定
ゲートウェイ	お客様指定

5　インストールアプリケーション

アプリケーション名	インストールバージョン	備考
open-vm-tools	2:12.3.5	open-vm-toolsの削除および設定変更は行わないでください。

6　SSH 接続の設定

設定項目	設定値
認証	パスワード
ポート	22
Root接続	不可

7　SNMP の設定

設定項目	設定値
コミュニティ	smc
SNMPアクセスを許可するNW	指定されたお客様NW

8　自動起動プロセスの設定

プロセス名	設定値
snmpd	enabled
ufw	お客様指定

(参考)

以下設定は初期設定です。参考情報として記載しております。

1. アンチウィルス

ウィルス対策ソフトはインストールされておりません。

お客様の判断でご導入ください。

2. ログの設定

設定項目	設定値
ローテート	週次
世代管理	４
圧縮	しない